

## 如何验证更换许可文件后的 Aspen Process Control 应用？

### 编者按

1) 这篇中文技术支持文章将会告诉我们如何验证更换许可文件后的 Aspen Process Control 应用。

2) 您也可以从 AspenTech 技术支持网站[链接](#)中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3) 欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

[北京公开课程安排](#)

[上海公开课程安排](#)

[中国其他地区 / 网络虚拟课程安排](#)

4) 在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：[esupport@aspentech.com](mailto:esupport@aspentech.com)

网址：[esupport.aspentech.com](http://esupport.aspentech.com)

电话：(86) 10 53875867

5) 言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

## 如何验证更换许可文件后的 Aspen Process Control 应用？

### 问题描述

当任何DMCplus系统从低版本升级到高版本时，旧许可证文件需要用新文件替换。一旦更换完成，DMCplus / DMC3 应用程序是否能够获得许可，控制器能否正常工作，都要验证。本文提供了验证步骤。

### 解决方案

要在旧许可证文件替换为新许可证文件后验证任何 DMCplus / DMC3 应用程序，请在机器上执行以下步骤：



## **DMC Plus 应用程序**

1. 如果 DMCplus Model 安装在更换文件的机器上，请通过 Start -> Programs -> Aspentech 启动程序

a. 如果 DMCplus Model 成功启动，则签出的许可证是正确的并且通过。

2. 如果在线 DMCplus 控制器已安装且正在运行，请观察 ACO 消息并确认是否有任何许可证检出错误。如果有，请观察或在 90 分钟后提取 valid.err 消息。90 分钟后，DMCplus 控制器不应该再次显示许可证错误。如果您在 90 分钟后继续看到许可证错误消息，

a. 如果控制器可以重新启动，请求控制室重启。

b. 将此问题告知至管理层，以便采取措施解决问题。

c. \*\*在线控制器无许可证可继续运行 10 天。\*\*

3. 如果验证成功，则通过。

## **DMC3 应用程序**

以上确认步骤也适用于 DMC3 应用程序。请按照下面的步骤来验证 DMC3:

1. 启动 DMC3 Builder 程序。成功启动后，它会确认已成功签出许可证并通过。

2. 对于在线 DMC3 应用程序，请查看 PCWS 消息部分，以了解任何许可证错误。通常，控制器将在第一个执行周期内获得许可证。

如果有许可证错误:

a. 确保新的许可证文件具有 DMC3 密钥 (SLM\_RN\_APC\_DMC3)。

b. 确保包含 DMC3 密钥的许可 Bucket 已配置，在运行时可以被检出。

c. 如果问题仍然存在，请联系 AspenTech 支持 ( [esupport@aspentech.com](mailto:esupport@aspentech.com) )。

## **关键词**

Validate, 验证, DMC plus applications, DMC plus 应用, DMC plus license, DMC plus 许可  
DMC3 license, DMC3 许可, Chinese, 中文