

## 网络错误或不兼容的 SQLplus 服务器 ODBC—调用失败

### 编者按

1) 这篇[中文技术支持文章](#)将会告诉我们如何解决“Network Failure or Incompatible SQLplus server ODBC--call failed.”（网络故障或不兼容的 SQLplus 服务器 ODBC – 调用失败）的错误信息。

2) 您也可以从 AspenTech 技术支持网站[链接](#)中找到对应的中/英文版技术支持文章。

3) 欢迎您点击下方 AspenTech 培训中心链接，查看 AspenTech 中文公开课程安排：

[北京公开课程安排](#)

[上海公开课程安排](#)

[中国其他地区 / 网络虚拟课程安排](#)

4) 在您使用我们的软件，或者查看我们的技术支持文章时，遇到任何问题，欢迎联系 AspenTech 技术支持：

邮箱：[esupport@aspentech.com](mailto:esupport@aspentech.com)

网址：[esupport.aspentech.com](http://esupport.aspentech.com)

电话：(86) 10 53875867

5) 言归正传，请您欣赏我们的中文技术支持文章：

## 网络错误或不兼容的 SQLplus 服务器 ODBC—调用失败

### 问题描述

Aspen Watch ODBC应用程序（Aspen Watch Maker 或 Aspen Watch Inspector）收到错误消息，文本为“Network Failure or Incompatible SQLplus server ODBC--call failed.”（网络故障或不兼容的SQLplus服务器ODBC – 调用失败）。

这通常表示客户端应用已经丢失和服务器应用的通信。这可能是由于服务器已经停止运行。也可能是服务器已经停止并重新启动，当数据库停止并重新启动并且未重新连接到数据库时，客户端可能已经在运行。

## 解决方案

解决方案是确保 `tsk_sql_server` 正在运行，然后断开连接并重新连接客户端应用程序，或者关闭并重新打开客户端应用并允许它再次连接。这通常位于“**File**”（文件）菜单项下：

Aspen Watch Maker 有一个图标（最左边看起来像一个带闪电的蓝色桶的图标）。

Aspen Watch Inspector 要求您 "create a new network connection"（创建新的网络连接）（图标看起来像一张白纸）。

## 关键词

Watch, SQLplus, APC, ODBC, Chinese, 中文